# HowTo: uniFLOW Online – Drucken von einem Privatgerät

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie von einem privaten Windows-Gerät über uniFLOW Online drucken können.


Bevor Sie mit der Einrichtung an Ihrem Privatgerät beginnen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Registrierung bei uniFLOW Online wurde abgeschlossen.
- Ihre Karte zum Anmelden am Drucker wurde mit Ihrem Benutzerkonto verknüpft.
- Auf Ihrem Benutzerkonto ist ausreichend Druckguthaben vorhanden.


Um von Ihrem Privatgerät drucken zu können, müssen Sie zunächst den **uniFLOW SmartClient** installieren.

Öffnen Sie das uniFLOW Online-Dashboard und melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an:

https://dioezese-linz.eu.uniflowonline.com/




Auf der Übersichtsseite wählen Sie bitte links den Punkt **„Drucken starten“**.




Anschließend können Sie unter **„Druckertreiber installieren“** das Paket für Windows (x64) oder macOS herunterladen.




Sobald der Download erfolgt ist, installieren Sie das soeben heruntergeladene Programm.
(**HINWEIS:** möglicherweise sind Administratorberechtigungen erforderlich)




Der SmartClient wird anschließend im Hintergrund installiert und gestartet. Dabei wird er automatisch mit dem Benutzerkonto verknüpft, mit dem Sie sich zuvor bei uniFLOW Online angemeldet haben.


## Starten Sie bitte Ihr Gerät nach der Installation neu!


Nach erfolgreicher Installation und Neustart des Geräts steht unter **„Drucker und Scanner“** das neue Druckerobjekt **„Sicherer Druck“** zur Verfügung.



Wählen Sie beim Drucken eines Dokuments nun den Drucker **„Sicherer Druck“** aus.

Der Druckauftrag wird in Ihre persönliche uniFLOW Online-Warteschlange übertragen. Anschließend können Sie den Druckauftrag an jedem Drucker des „uniFLOW Online-Systems der Diözese Linz“ mit Ihrer Karte abrufen und ausdrucken.




Die Druckaufträge bleiben in Ihrer persönlichen Warteschlange 7 Tage gespeichert. Um diese an einem Drucker abzurufen und auszudrucken, halten Sie Ihre zuvor registrierte Karte an den Kartenleser.